

Bilaga: Felaktigt registrerade nycklar

Det händer att icke existerande nycklar dyker upp i KeyControl. Dessa kan då plockas bort med metoder som beskrivs i detta avsnitt.

Om man av misstag beställt och tagit emot ett för stort antal nyckelkopior (fler nycklar i KeyControl än i verkligheten) kan man lösa detta genom att ta bort överskottskopior av nyckeln.

Det går även att lägga in en ny nyckelkopia med valfritt löpnummer, tex om löpnumren inte utgöres av en kontinuerlig serie från 1 och uppåt. Nya nycklar som skapas på vanligt sätt efter en sådan justering ges nummer över det högsta löpnummer som är registrerat. Om ytterligare saknade nyckelkopior finns måste dessa registreras en och en.

Registrering av elektromekanisk kod (tex Kaba Elolegic) och internnummer för kodade nycklar (tilläggsfunktion) kan också hanteras enligt nedanstående beskrivning.

Ta bort överex kan endast göras av den som har rätt att ändra låsschemat.

Ta bort felaktig nyckelkopia kan göras även på andra nycklar än lediga. Denna funktion är därför reserverad för Systemadministratören. Att lägga till en saknad nyckel är också reserverat för systemadministratören.

Hantering av elektromekanisk kod eller kodade nycklar är också förbehållen den som har rätt att ändra i låsschemat.

1. Ta bort överexemplar av Nycklar


Systemhanteraren skall vara aktiverad med flik nycklar. Peka på första överexemplaret och högerklicka på "ta bort överex" för att ta bort ett antal nycklar eller "ta bort felaktig nyckelkopia" för att ta bort en enda.

Status	Nyckelfunktion	Stämpel	Löpnr.	Registrerad
Utlämnad	Avdelning X	X1	1	2004-10-13
Utlämnad	Avdelning X	X1	2	2004-10-12
Ledig	Avdelning X	X1	3	2004-10-18
▶ Ledig	Avdelning X	X1	5	

- Kasserad
- Förlorad
- Stulen
- Ta bort överex
- Ta bort felaktig nyckelkopia
- Skapa saknad
- Ändra Internnummer
- Ändra LegicID

- Historik...
- Egenskaper...

För "ta bort överex" fungerar det på följande sätt



Nycklar från angivet löpnummer och högre som har status "Ledig" kommer att

Nyckelkopior					
Status	Nyckelfunktion	Stämpel	Löpnr.	Registrerad	Inlä
▶ L	Sidoentré	C2	1		
F	Sidoentré	C2	2	2001-12-27	
L	Sidoentré	C2	3		
L	Sidoentré	C2	4		
U	Sidoentré	C2	5	2001-12-27	

KeyControl

Markerad post har tagits bort !

OK

tas bort.

Även den nyckelkopia du stod på har tagits bort.

Normalt används funktionen för att ta bort ett antal, oftast felaktigt mottagna nycklar. Om det i angivet intervall även finns utlämnade, förlorade eller kasserade nycklar behålles dessa i databasen. Ytterligare mottagning av nya nycklar börjar med löpnummer direkt efter det högsta existerande löpnumret. Löpnummer lägre än detta kan ersättas enligt nedan.

2. Skapa saknad nyckelkopia

Systemhanteraren ska vara aktiverad med enskilda kopior redovisade.

Högerklicka på nyckeln och välj *Skapa saknad*.

Status	Nyckelfunktion	Stämpel	Löpnr.	Registrerad	P
Ledig	Huvudnyckel	AA	1		
Ledig	Huvudnyckel	AA	2		
Ledig	Huvudnyckel	AA	3		
Ledig	Huvudnyckel	AA	4		
Ledig	Huvudnyckel	AA	5		
Utlämnad	Huvudnyckel	AA	6	2004-05-07	1
Ledig	Huvudnyckel	AA	7		
Ledig	Huvudnyckel				

- Kasserad
- Förlorad
- Stulen
- Tabort överex
- Tabort felaktig nyckelkopia
- Skapa saknad
- Historik...
- Egenskaper...

Ledig	Huvudnyckel	AA	5		
Utlämnad	Huvudnyckel	AA	6	2004-05-07	
Ledig	Huvudnyckel	AA	7		
Ledig	Huvudnyckel	AA	8		
Ledig	Huvudnyckel	AA	12		

KeyControl - Skapa saknad nyc... ✕


Änge kopienummer

Skriv i kopienumret och tryck på *OK*. Vill du göra fler kopior med andra följdnummer så fortsätt att skriva kopienummer och avsluta funktionen med *Avsluta*.

Detta registreras inte i historiken.

3. Tilldela koder på nyckeln

Liknande funktioner används för att ändra elektromekanisk kod och nyckelstämpel för kodade nycklar. Högerklicka på nyckelkopian och välj funktion.



skriv in koden i menyn och klicka OK

